

REMINDER 2.0

OHJE

Copyright © 1998-2003 CodeMan

SISÄLLYS

Kalenteri	3
Muistutuksien lisääminen	4
Muistutuksien poistaminen	5
Asetukset.....	6
Käynnistysparametrit	7
Yhteystiedot	8


KALENTERI

Ohjelma toimii käyttäjän kalenterina, johon käyttäjä voi lisätä muistutuksia vastaavaan tapaan kuin normaaliin taskukalenteriin.

Perusikkunan näytöksi voidaan valita aikajaksot **Vuosi**, **Kuukausi**, **Viikko** tai **Päivä**.


Vuosi, Kuukausi ja Viikko aikajakso näkymissä menneet päivät näkyvät vaaleankeltaisina, nykypäivä vaaleansinisenä ja tulevat päivät valkoisina. Päivät joille on tehty merkintöjä, näkyvät punaisina riippumatta siitä ovatko ne menneitä vai tulevia.

Päivä aikajaksossa merkinnät näkyvät tekstinä, jota voidaan suoraan myös editoida.



MUISTUTUKSIEN LISÄÄMINEN

Voit lisätä muistutuksia kalenteriin joko suoraan **Päivä** ikkunaan tai valitsemalla **Muistutus** valikosta komennon **Lisää** tai vastaavan pikanäppäimen **F6**. Avautuvasta **Lisää muistutus** ikkunasta voit tehdä seuraavat valinnat.



Päivä

Päivämäärä jolle muistutus kirjataan.

Kello

Kellonaika jolle muistutus kirjataan. Muistutukset voidaan antaa puolen tunnin välein ja mikäli kellonajaksi on annettu jokin muu, pyöristetään se lähimpään puoleen tuntiin automaattisesti.

Muistutus

Muistutukseksi kirjattava teksti. Muistutustekstin enimmäispituus on 100 merkkiä.




Huomautus

Voit kirjoittaa muistutuksen suoraan Päivä ikkunaan klikkaamalla hiirellä haluamasi kellonajan kohdalla olevaa riviä ja kirjoittamalla haluamasi teksti vaaleanpunaisena avautuvaan tekstikenttään.

MUISTUTUKSIEN POISTAMINEN

Voit poistaa muistutuksia kalenterista valitsemalla **Muistutus** valikosta komennon **Poista** tai vastaavan pikanäppäimen **F7**. Avautuvasta **Poista muistutus** ikkunasta voit tehdä seuraavat valinnat.



Poista kaikki muistutukset kalenterista

Tyhjentää koko kalenterin kaikista muistutuksista.

Poista kaikki muistutukset päivältä dd.m.yyyy

Poistaa kalenterista valitulle päivälle tehdyt merkinnät. Jos valitulle päivälle on merkintöjä, päivämäärä näkyy punaisena, muuten mustana.

Poista valitut muistutukset päivältä dd.mm.yyyy

Vaihtoehtokentän alla näkyvät kaikki valitun päivän muistutukset valintakenttinä. Valitse listalta ne muistutukset jotka haluat poistaa kalenterista.

Huomautus

Voit poistaa muistutuksia myös suoraan kalenterista pyyhkimällä päivä-ikkunassa haluamasi rivin tyhjäksi.

Varoitus

Poistettuja muistutuksia ei voida enää palauttaa.

ASETUKSET

Voit muuttaa ohjelman asetuksia valitsemalla **Ohjelma** valikosta komennon **Asetukset** tai vastaavan pikanäppäimen **F12**. Avautuvasta **Asetukset** ikkunasta voit tehdä seuraavat valinnat.

Automaattinen muistutus

Automaattinen muistutus **X** päivää ennen annettua päiväystä. Jos valittu niin ohjelma muistuttaa kalenteriin merkityistä tapahtumista **X** päivää ennen annettua päiväystä. Jos valintaruutua ei ole valittu ei ohjelma muistuta tapahtumista. Oletusarvona ruutu on **valittu** ja muistutusennakko on **1** päivä.

Muistutuksen automaattinen poisto

Muistutuksen automaattinen poisto listalta **X** päivää annetun päiväyksen jälkeen. Jos valittu niin ohjelma poistaa kalenteriin merkityt tapahtumat automaattisesti **X** päivää annetun päiväyksen jälkeen. Jos valintaruutua ei ole valittu, tapahtumia ei poisteta. Oletusarvona ruutu on **valittu** ja poistoviive on **1** päivä.

Jätä ohjelma käyntiin taustalle

Jätä ohjelma käyntiin taustalle ja käy läpi muistutukset **X** minuutin välein. Tämän vaihtoehtokentän ollessa valittuna käy ohjelma käynnistyessään läpi kalenterista sellaiset tapahtumat jotka ovat nykyiseltä päiväältä (=tietokoneen päiväys) ja joiden kellonaika on ennen nykyistä kellonaikaa ja muistuttaa niistä. Sen jälkeen ohjelma jää käyntiin taustalle ja herää **X** minuutin välein tarkistamaan onko kalenteriin tehty merkintöjä nykyiseen kellonaikaan mennessä. Kertaalleen näytettyjä muistutuksia ei enää näytetä uudelleen. Tämä vaihtoehto ei mahdollista tulevien muistutusten esittämistä, ainoastaan nykyisen päivän muistutukset esitetään.

Käy läpi muistutukset kerran

Käy läpi muistutukset kerran Windowsin käynnistyessä ja poista ohjelma sitten muistista. Tämän vaihtoehtokentän ollessa valittuna käy ohjelma käynnistyessään läpi kalenterista kaikki tapahtumat ja muistuttaa ensin nykyisen päivän (=tietokoneen päiväys) tapahtumista ja sen jälkeen uudessa ikkunassa mahdollisista tulevista tapahtumista. Muistutuksien jälkeen ohjelma lopetetaan ja se poistuu muistista. Oletusarvona tämä vaihtoehto on **valittu**.



Huomautus

Ohjelma pitää käynnistää -S tai -H parametrillä, jotta muistutukset esitetään. Tämä tapahtuu yleensä Windowsin käynnistymisen yhteydessä. Oletusarvoisesti asennusohjelma sijoittaa yhden ohjelmaviitteen Windowsin käynnistysvalikkoon -S parametrillä varustettuna.

KÄYNNISTYSPARAMETRIT

Ohjelmalle voidaan antaa erilaisia käynnistysparametrejä, jotka määrittelevät kuinka ohjelma toimii. Seuraavassa on määrittely eri parametreit ja niiden vaikutus ohjelman toimintaan.

Ei parametrejä

Kun ohjelma käynnistetään ilman parametrejä esimerkiksi "**reminder20.exe**" käynnistyy se normaalitilassa eli esille tulee ohjelman perusikkuna, jossa aluksi on esillä kuluvan vuoden kalenteri. Tässä tilassa ohjelmaan voidaan lisätä muistutuksia, poistaa niitä sekä muokata ohjelman asetuksia. Ohjelman normaaliasennuksessa ohjelmavalikkoon ja pikakuvakkeeksi tuleva ohjelma käynnistetään oletuksena ilman parametrejä.

-S

Kun ohjelman käynnistetään parametrillä **-S** esimerkiksi "**reminder20.exe -S**" käynnistyy se muistutustilassa eli tällöin ohjelma käy läpi kalenteriin tehdyt merkinnät ja muistuttaa niistä tarpeen mukaan. Tämän jälkeen ohjelma joko sammuttaa itsensä tai jää taustajoon ohjelman asetuksiin tehtyjen valintojen mukaisesti. Perusikkuna ei missään vaiheessa tule esille, joten kalenteria ei voida muokata tässä tilassa. Tämä parametri on oletuksena Windowsin käynnistyvalikkoon asetettavassa ohjelmaviitteessä.

-H

Kun ohjelman käynnistetään parametrillä **-H** esimerkiksi "**reminder20.exe -H**" käynnistyy se muistutustilassa eli tällöin ohjelma käy läpi kalenteriin tehdyt merkinnät ja muistuttaa niistä tarpeen mukaan ohjelman asetuksiin tehtyjen valintojen mukaisesti. Muistutuksien jälkeen ohjelman perusikkuna tulee esille ja kalenteria voidaan muokata normaaliin tapaan.

YHTEYSTIEDOT

CodeMan Software

Osoite

Tmi CodeMan
Karhukorventie 83
06200 Porvoo

Internet

www.codeman.fi

Sähköposti

info@codeman.fi

Puhelin

019-577630
050-5333 880